



Outlook 2024 更改 POP3 加密(SSL)設定


一、開啟 Outlook(classic)



二、點選左上方「檔案」功能



三、點選「帳戶設定」、「伺服器設定」



四、設定 POP 帳戶內送郵件伺服器「pu.edu.tw」、連接埠「995」、勾選「此伺服器需要加密連線(SSL/TLS)」，按下一步

POP 帳戶設定

pu10650@pu.edu.tw

內送郵件

使用者名稱

pu10650@pu.edu.tw

密碼

☒ 記住密碼

伺服器

pu.edu.tw

連接埠

995

☒ 此伺服器需要加密連線 (SSL/TLS)

☐ 需要使用安全密碼驗證 (SPA) 登入

外寄郵件 ~

下一步

五、設定 POP 帳戶外寄郵件伺服器「pu.edu.tw」、連接埠「465」、加密方法「SSL/TLS」，勾選「我的外寄(SMTP)伺服器需要驗證」，勾選「使用與內部郵件伺服器相同的設定」，按下一步



POP 帳戶設定

pu10650@pu.edu.tw

內送郵件

外寄郵件

伺服器

pu.edu.tw

連接埠

465

加密方法

SSL/TLS

伺服器逾時

—

☐ 需要使用安全密碼驗證 (SPA) 登入

☒ 我的外寄 (SMTP) 伺服器需要驗證

☒ 使用與內送郵件伺服器相同的設定

☐ 使用使用者名稱與密碼登入

☐ 在傳送郵件前登入內送郵件伺服器

下一步

六、顯示「帳戶已成功更新」，按完成




 Outlook


帳戶已成功更新

完成

七、開啟 Outlook(classic)



八、若出現以下憑證無法驗證視窗，按「檢視憑證」



九、憑證資訊檢視：按「安裝憑證」，再按「確定」



十、憑證匯入精靈：點選「本機電腦」，按「下一步」



  憑證匯入精靈

歡迎使用憑證匯入精靈

這個精靈可協助您將憑證、憑證信任清單及憑證撤銷清單從磁碟複製到憑證存放區。

憑證由憑證授權單位簽發，能識別您的身分，並包含用來保護資料或建立安全網路連線的資訊。
憑證存放區是用來存放憑證的系統區域。

存放位置

☐ 目前使用者(C)

☒ 本機電腦(L)

請按 [下一步] 繼續。

 下一步(N)

取消

十一、憑證匯入精靈：點選「將所有憑證放入以下的存放區」，並按「瀏覽」

  憑證匯入精靈

×

憑證存放區

憑證存放區是用來存放憑證的系統區域。

Windows 可自動選取憑證存放區，您也可以為憑證指定存放位置。

☐ 自動根據憑證類型來選取憑證存放區(U)

☒ 將所有憑證放入以下的存放區(P)


憑證存放區:

瀏覽(R)...

下一步(N)

取消

十二、憑證匯入精靈：選取憑證存放區為「受信任的發行者」，再按「確定」



十三、憑證匯入精靈：檢視「憑證存放區」，按「下一步」

  憑證匯入精靈



憑證存放區
憑證存放區是用來存放憑證的系統區域。

Windows 可自動選取憑證存放區，您也可以為憑證指定存放位置。

☐ 自動根據憑證類型來選取憑證存放區(U)

☒ 將所有憑證放入以下的存放區(P)

憑證存放區:

受信任的發行者

瀏覽(R)...

下一步(N)

取消

十四、顯示「匯入執行成功」，按「確定」，再按一次「確定」

